

17. årgang      Nr. 2      2011

# *ÆSEL-NYT*



medlemsblad for

## **Æselforeningen**

# **Knudegrimen -**

## **en grime man selv kan lave**

### **En vejledning af Martine Grabski**

Knudegrimen er opstået i det Vilde Vesten, hvor cowboys af mangel på metal til øskner (ringe) og spænder opfandt denne grime. Knudegrimen er meget yndet at bruge ved grund arbejdet. Nogle ryttere mener, at knuderne virker på akupunkturpunkter på hovedet. Dette er dog ikke bevist. En knudegrime egner sig godt til grund arbejdet, da snoren virker skarpere end en normal grime af læder eller nylonbånd.

Grimen egner sig dog ikke til at binde i (tøjre). I tilfælde af at en hest kommer til at hænge sig i grimen, vil snorene skære sig ind i nakken i stedet for at rives over.

Det er ganske enkelt selv at flette en knudegrime. Man skal bruge en lang snor, et målebånd og noget tid.

Grimen i denne vejledning er lavet af snor med kerne og har en diameter på 8mm. I Western kredse bruger man endnu tyndere snore – med en diameter på 5mm. Sådanne snore kan fås i et hvert byggemarked eller i skibs- eller bjergbestigerudstørsforretninger.

Standardmål for grimestørrelse er næseremmens omfang (længde), det er angivet i tabellen. Hvis der ingen passende størrelser er, kan man også tage målet af en passende grime, for knuderne sidder nøjagtigt på de steder, hvor metalspænderne ellers sidder.



## Følgende mål er målt fra knudemidte til knudemidte




|               |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Størrelse =   | Pony S   | Pony M   | Pony     | Fuldblod | Varmblod |
| Omfang =      | 51,0 cm  | 56,0 cm  | 61,0 cm  | 66,0 cm  | 71,0 cm  |
| Snorlængde =  | 5,10 m   | 5,60 m   | 6,10 m   | 6,60 m   | 7,00 m   |
| Fra 1 til 2 = | 13,5 cm  | 15,0 cm  | 16,5 cm  | 18,0 cm  | 20,0 cm  |
| Fra 2 til 3 = | 9,0 cm   | 10,0 cm  | 11,0 cm  | 12,0 cm  | 14,0 cm  |
| Fra 3 til 4 = | 16,5 cm  | 18,0 cm  | 20,0 cm  | 21,5 cm  | 23,0 cm  |
| Fra 4 til 5 = | 18,0 cm  | 20,0 cm  | 21,0 cm  | 23,0 cm  | 25,0 cm  |
| Fra 5 til 3 = | 16,5 cm  | 18,0 cm  | 20,0 cm  | 21,5 cm  | 23,0 cm  |
| Fra 2 til 6 = | 13,5 cm  | 15,0 cm  | 16,5 cm  | 18,0 cm  | 20,0 cm  |
| Fra 5 til 1 = | 13,5 cm  | 15,0 cm  | 16,5 cm  | 18,0 cm  | 20,0 cm  |
| Fra 6 til 4 = | 13,5 cm  | 15,0 cm  | 16,5 cm  | 18,0 cm  | 20,0 cm  |
| Start ved 1 = | 100,0 cm | 110,0 cm | 120,0 cm | 130,0 cm | 140,0 cm |
| Start ved 4 = | 170,0 cm | 185,0 cm | 203,0 cm | 220,0 cm | 235,0 cm |




**De følgende mål i vejledningen er baseret på varmblodsstørrelse.**

Grundlaget for knudegrimen starter med en simpel knude (en overhåndsknude). Den kan vel enhver.




I denne knude bliver nu en knude mere indflettet, som det ses på fotos.

Egentlig ikke så svært, eller ..... ???







Hvis man også vil ride med knudegrimen, kan man binde ringe til tømme ind i næseremmens knuder.




Til ridning skal grimen sidde fast til hovedet. For at afprøve om grimen sidder, bør man i hvert fald først tage en prøveridning på ridepladsen.



Der findes to måder, at fremstille en knudegrime på. Den færdige grime adskiller sig kun ved stroppen til førerlinen.




Simpel knude





Diamantknude som  
ved originalen

### Knudegrime med simpel knude

140cm fra begyndelsen af snoren laves en simpel knude (1). Knuden skal, som de kommende knuder, ikke strammes helt, da der her senere skal indflettes en knude mere, som beskrevet på side nr. 2. En anden knude (2) knyttes i en afstand af 20cm, og en tredje, som strop, i en afstand af 14cm (se foto). Knude (4) og (5) følger i en afstand på 23cm og 25cm.







Knude 4 og 5 danner det øverste stykke af næseremmen.

Nu bliver det lidt sværere, for førerlinen flettes nu ind i knude 3. Den anden strop bliver, som det ses på side nr. 2, flettet ind i den første knude.

Den færdige knude ses på fotoet neden under.



Hvis man ønsker det mere enkelt, løser man simpelt-hen knuden op, og binder den nu med begge strop-per i.




Knuden ser pænere ud, hvis man knytter den som ovenover beskrevet og her afbildet.

### Knudegrime med diamantknuder


Ved denne grime bliver der først knyttet en simpel knude (5) 235cm (1/3 af snorens længde) fra snorens begyndelse og hen mod den lange ende 4 knuder med 25cm's afstand.

Knuderne 4 og 5 danner den øverste del af næseremmen.



Knuderne bliver ikke strammet til, og heller ikke de kommende knuder (undtagen knude 3), da der her bliver indflettet en knude mere (som beskrevet på side nr. 2).



Derefter bliver den anden ende af snoren ført gennem stropen





Nu bliver knuderne strammet til, hvorved knuden 3 har en afstand til knuderne 4 og 5 på 23 cm. De to markerede stropper bliver ikke trukket helt ind i knuden, for de danner stroppen til førerlinen.



Når bindestroppen er klar, laves knuderne 1 og 2 (se foto t.v.) på den korte ende af snoren.




Da de videre skridt er nøjagtig som ved den nemme grimevariant, så vil knuderne ved førerline-stroppen på de følgende fotos se anderledes ud.

### Fortsættelse af vejledning for begge grimevarianter



Videre bliver snoren, som tidligere beskrevet flettet gennem knude 2.

20cm derfra følger knude 6 med en strop. Knude 6 bliver ligeledes knyttet af to knuder.




Snoren føres nu tilbage til knude 4 og derfra til knude 5. Snoren bliver nu kun knyttet til knude 1.

Ved at løsne og forskubbe knuderne kan grimen endnu tilpasses lidt til hestens hoved, og snoren til nakkestykket kan afkortes ved at skære den af.

Færdig!





Således bliver nakkeremmen  
låst rigtig.

---

Spørgsmål: send email til  
[martina@hadel.net](mailto:martina@hadel.net)  
Martina Grabski  
(tysk eller engelsk)

© Martina Grabski

Artiklen er trykt med tilladelse af Martina Grabski  
[www.hadel.net](http://www.hadel.net) - Knotenhalfter

\*\*\*

**Rygning forbudt i stalden.** Husdyr bliver nu røgfrie.

En afgørelse i Arbejdsmiljøklagenævnet har netop afgjort, at det er slut med tobaksrøg i stalden. Rygeloven gælder ikke bare på værts-huse, restauranter, produktionshaller og andre arbejdspladser. Nu er det også forbudt med tobak i for eksempel stalde, malkerum og værksteder på en gård.

Afgørelsen er truffet af Arbejdsmiljøklagenævnet efter en klage fra en gårdejer. Han var utilfreds med, at Arbejdstilsynet havde dikteret rygeforbud på gården, selv om rygeloven kun gælder for indendørs arbejdspladser. Kernen i sagen har været, at gården har såkaldt "åbne stalde". Taget kan løftes, så der kommer en åbning til det fri på begge langsider. Desuden har taget en bred åbning i kippen. Derfor mener gårdejeren, at der ikke er tale om et lukket rum. Men Arbejdsmiljøklagenævnet er altså enig med Arbejdstilsynet i, at der ikke må ryges i staldene. Afgørelsen blev truffet af et flertal på 6 af 11 medlemmer. Kilde: Maskinbladet

\*\*\*